VR-NetWorld Software

Wechsel einer auslaufenden VR-NetWorld-Card





<u>Inhalt</u>

- 1. Anmeldung in VR-Networld-Software
- 2. Bankverbindung auswählen
- 3. Sicherheitsmedium wechseln
- 4. Warnhinweis bestätigen
- 5. Chipkarte auswählen
- 6. Bankverbindung bestätigen
- 7. HBCI Version bestätigen
- 8. Bankverbindung synchronisieren
- 9. Chipkatenaustausch beenden

Stand 10.2014 VR-NetWorld Software

Wechsel einer auslaufenden VR-NetWorld-Card



WICHTIG

Die mitgelieferte 6-stellige PIN ist eine funktionsfähige PIN (keine Transport-PIN), mit der das Online-Banking sofort genutzt werden kann. Beachten sie die Hinweise im Display Ihres Chipkartenlesers.

Diese PIN kann auf Wunsch in eine 6- bis 8-stellige PIN geändert werden. Sollten Sie Ihre PIN einmal nach drei falschen PIN-Eingaben gesperrt haben, kann Sie mit der mitgelieferten 8-stelligen PUK Nummer entsperrt werden.

1. Bitte melden Sie sich in der VR-Networld-Software mit dem "Supervisor" an.

VR-NetWorld - An	melden
	Auswahl des Mandanten
	Kontoverbindungen Sie arbeiten möchten.
	Mandant Chipkarte
	Benutzeranmeldung
ungehe hei e	Geben Sighten Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.
CB - FCB -	Benutzer Supervisor
	Kennwort Ändern
	Anmelden Beenden Hilfe

2. Wählen Sie bitte zunächst den Reiter "**Stammdaten**" und im nächsten Schritt die Schaltfläche "**Bankverbindungen**" aus.

🛖 🧟 🕸 🖶 🕵 🖶 💼		VR-NetWorld - Kontenübersicht			Kon	Kontext		
	Startseite	Transaktionen	Auswertungen	Stammdaten	Extras	Hilfe	Kor	iten
Umsatzka	tegorien Lasts	schriftmandate	🗟 Eigene Aus 📝 regel 🗟 Regeln für autom. Ka 🕻 Auftragsvorlagen	n 📑 tegorisierung 👔	Zahlungse Gläubiger-	mpf./Zahle Identifike	er Z	Bankverbindungen
			Aktueller Mandant					Aktueller Date
Raumancio	ht Mandant		T X Kontonül	horricht v				

3. Wählen Sie die Bankverbindung HBCI Chipkarte mit der rechten Maustaste aus. Klicken Sie anschließend mit der linken Maustaste in der sich öffnenden Auswahl auf "Sicherheitsmedium wechseln".

5	<u> </u>	÷ 6	27 F	VR-NetWorld	Übersic	nt Bank
_	Startsei	te	Transaktionen	Auswertunger	n Sta	ammdat
Syr	nchronisieren	TAN-	Verfahren	herheits medium herheits profil	Details	🗋 Ne 🗶 Lõs 📠 Ch
	Senden		Wechsel	n		Bea
8	Kontenü	bersic	nt / Übersicht I	Bankverbindunge	n x	
	Quelle			Bezeichnung		
ht Mandant			Neu Bankverbindur Bearbeiten Synchronisiere Neues Konto Sichere Anzeig Thylerfahren Sich heitsprof Sicherheitsmer Ini-Brief druck	ng und Konto neu in ie im Kartenleser ie wechseln fil wechseln dium wechseln en		







4. Bestätigen Sie den folgenden Warnhinweis mit "JA".

?	Beim Austausch des Sicherheitsmediums kann die Bankverbindung ungültig werden. Alle Änderungen an der aktuellen Bankverbindung werden verworfen.
	und der Bankverbindung wird ein anderes Sicherheitsmedium zugewiesen.
	Wollen Sie wirklich das Sicherheitsmedium austauschen?
	Ja Nein

5. In dem sich öffnenden Fenster wählen Sie Chipkarte und bestätigen den Vorgang mit "Weiter".

Welches Sicherheitsmedium mochten Sie verwenden?
C Datei neu erstellen
Laufwerk 🕞 USB-Stick (I):1
Plad
Plad
C Dhipkate
C PIN/TAN
C kein Scherheitsmedium (offline arbeiten)

Anschließend werden Sie aufgefordert, die neue PIN am Lesegerät einzugeben.

6. Nun werden die bereits auf der Karte gespeicherten Daten angezeigt. Klicken Sie anschließend auf "Weiter". Im nun erscheinenden Fenster wählen Sie bei HBCI-Version3.0

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
V	672		TCP/IP	hkciC1.fiducia.de
	«verfügbar»			

7. Im folgenden Fenster übernehmen Sie die vorgeschlagene Version 3.0. Das Programm stellt nun eine Internetverbindung zu Ihrer Bank her, um die Schlüssel mit Ihrer Bank auszutauschen. Achten Sie auf eventuelle Hinweise im Display Ihres Chipkartenlesers.

Einrichten einer	Bankverbindung: Synchronisation
0	Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.
	Danach wird die Bankverbindung mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
	Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.
	URL/IP-Adresse hbci01 fiducia de
	HBCI/Fin TS-Version
	Version 3.0
■ }}} ■	Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittet. Wenn auf dem INI-Bnef Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.
	 M
	< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

Stand 10.2014



8. Mit "**JA**" wird die Bankverbindung synchronisiert. Während der Synchronisation werden Sie mehrmals aufgefordert Ihre neue PIN einzugeben.

Informationen zum Sendevorgang	23
Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?	
Pen - Auftragt Bankverbindung >chystate< Bankverbindung synchronisieren	4
Ja Nein Hilfe	

9. Die erfolgreich verlaufende Synchronisation wird mit der Meldung **"Alles verlief erfolgreich**" beendet. Beenden Sie die Umstellung mit **"Fenster schließen**".

Auftragsausführ	ung	
- H44	Aufträge Details	
	Verarbeite Rückmeldungen Übertragene Daten werden eingearbeitet Der Vorgang wurde abgeschlossen. Alles verlief erfolgreich ! Sie können jetzt das Sicherheitsmedium entfernen. Fenster schließen	•

Nachdem der Schlüsselaustausch erfolgreich durchgeführt wurde, können Sie mit Ihrer neuen Chipkarte wie gewohnt arbeiten.

VR-Bank Donau-Mindel eG

Neue Medien/ Elektronische Bankdienstleistungen Augsburger Straße 19 89331 Burgau

Servicehotline Fax E-Mail web 08222 4008-888 08222 4008-899 neue-medien@vr-dm.de www.vr-dm.de

Stand 10.2014